

以下是在 Windows 中更改 DNS 伺服器設定的步驟。

STEP 1

以滑鼠右鍵點選 Windows 桌面右下角的網路圖示。



選擇「開啟網路和網際網路設定」。



STEP 3

點選「變更介面卡選項」。



點選「變更介面卡選項」

STEP 4

這時候會看到電腦中所有的網路卡,包含有線的乙太網路還有 Wi Fi 無線網路等,請在目前所使用的網路卡上按下滑鼠右鍵。



STEP 5

在右鍵選單中,選擇「內容」。



選擇「網際網路通訊協定第4版(TCP/IPv4)」,然後點選「內容」。



設定 DNS 伺服器

○ 自動取得 DNS 伺服器位址(B)	本局機房(必須)
惯用 DNS 伺服器(P):	163 . 21 . 249 . 166
其他 DNS 伺服器(A):	140 . 112 . 254 . 4
此處請設定 □結束時確認設定(L)	貴校信任DNS server 進階(V)
	確定 取消

慣用 DNS 伺服器: 163.21.249.166(必須填寫)

其他 DNS 伺服器: 此處請設定貴校信任之 DNS server(範例為台大 DNS server)

確認目前是使用 IPv4 並把 IPv6 取選勾選

里線方式: 🤦 Intel(R) Ethernet Coni	nection I217-LM			
這個連線使用下列項目(O):		設定((C)	
 ✓ Client for Microsoft I ✓ File and Printer Shari ✓ QOS 到包排住森 ✓ 細際網路通訊協定第 ✓ Microsoft Network A ✓ Microsoft I DP 通訊 □ 網際網路通訊協定第(Networks ng for Microsoft 4 版 (TCP/IPv4) dapter 多工器通 協定駆動程式 5 版 (TCP/IPv6)	Networks 訊協定	~	
安裝(N)	解除安裝(U)	內容(內容(R)	
描述 傳輸控制通訊協定/網際網道 網路通訊協定,提供不同網	洛通訊協定 (TCP/ 問路之間的通訊能;	IP)。這是預設 力。	的廣域	

上圖是正確設定, IPv6 的選項要取消勾選才對(強制電腦使用 IPv4 連線)。

上述設定如果完成,就可以登入 Taipei on 網站測試

https://login.gov.taipei/login.php